

総合振込 / 給与・賞与振込

総合振込/給与・賞与振込の承認時に、トランザクション認証が必要となります。

内容確認画面で、画面に表示される取引内容とトランザクション認証用トークンに表示される
① 取引種別 ② 振込指定日 ③ 件数 ④ 支払金額合計
が同じであることを確認し、「承認実行暗証番号」「確認用パスワード」「トランザクション認証番号」
を入力して「承認実行」ボタンをクリックしてください。

ご参考

- ※1 トランザクション認証用トークンでの取引種別は、以下の通り表示されます。
総合振込の場合:ソウゴウ 給与振込の場合:キョウゴ
賞与振込の場合:ショウゴ
- ※2 トランザクション認証用トークンでの振込指定日は、以下の形式で表示されます。
"シテイビ△"+YYYY/MM/DD形式(△は半角スペース)
- ※3 トランザクション認証用トークンでの件数表示は、以下の形式で表示されます。
件数表示(カンマ区切り)+"ケン"
- ※4 トランザクション認証用トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。
"Y"+金額表示(カンマ区切り)



承認実行暗証番号

確認用パスワード

トランザクション
認証番号

承認実行

ペイジー払込 税金・各種料金の払込み

Pay-easy(ペイジー)マークが表示された各種料金の払込み時に、トランザクション認証が必要となります。
(払込先が民間の場合のみ対象となります。)

払込内容確認画面で、画面に表示される払込内容と
トランザクション認証用トークンに表示される
① 収納機関番号 ② 払込先(カナ) ③ お客様番号 ④ 払込金額
が同じであることを確認し、「確認用パスワード」「トランザクション認証番号」
を入力して「実行」ボタンをクリックしてください。

ご参考

- ※1 トランザクション認証用トークンでの日本語表示は、カナ文字に変換され、表示されます。(最大10文字まで表示)
- ※2 トランザクション認証用トークンでの金額表示は、以下の形式で表示されます。
"¥"+金額表示(カンマ区切り)



確認用パスワード

トランザクション
認証番号

実行

トランザクション認証(管理)

マスターユーザは利用者情報の新規登録/変更、トランザクション認証のトークン発行時に、トランザクション認証が必要となります。

利用者情報の登録/変更

利用者登録/変更確認画面で、画面に表示される内容と
トランザクション認証用トークンに表示される
① 登録/変更対象者のログインID ② 利用者区分
が同じであることを確認し、「確認用パスワード」
「トランザクション認証番号」を入力して「実行」ボタンを
クリックしてください。



確認用パスワード

トランザクション
認証番号

実行

トランザクショントークンの失効

トランザクション認証画面で、画面に表示される内容と
トランザクション認証用トークンに表示される
① 失効対象者のログインID
が同じであることを確認し、「トランザクション認証番号」を
入力して「認証」ボタンをクリックしてください。



トランザクション
認証番号

認証

トランザクション認証のエラーコード・警告メッセージおよびよくあるご質問

トランザクション認証のエラーコード・警告メッセージおよびよくあるご質問については、横浜信用金庫ホームページをご確認ください。
<https://www.yokoshin.co.jp/>

インターネットバンキングの操作に関するお問い合わせ

《よこしん》ビジネスダイレクトヘルプデスク TEL. **042-303-9270** ※ 電話受付時間 月～金 9:00～21:00
※ 土曜日・日曜日・祝日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。

重要 必ず、お読みください

料金後納

ゆうメール



参考ラベル貼付位置
仮ラベルサイズW90mm×H55mm

《よこしん》 ビジネスダイレクト

ご利用ガイド (トランザクション認証)

横浜信用金庫ではインターネットバンキングを安心してご利用いただくために、
《よこしん》ビジネスダイレクトにて「トランザクション認証」の取扱いを開始します。

《取扱開始日》

令和**3**年**7**月**19**日(月)より

ハードウェアトークンご利用のお客さまには令和3年8月2日より順次発送させていただきます。
お手元にトランザクショントークンが届くまでは、初期設定画面をスキップし、ハードウェアトークンをご利用ください。

トランザクション認証とは

取引情報をもとに生成されパソコン画面上に表示された二次元コードを「トランザクション認証用トークン」のカメラで読み取り、トークンのディスプレイに表示された認証番号を、パソコン画面に入力して取引を実行します。
「トランザクション認証」は振込先を書き換えるといった不正アクセスの被害を防ぐことが可能であり、強固なセキュリティを持った優れた認証方式です。


「トランザクション認証用トークン」の特徴

- 小型なため、持ち運びが便利です。
- 耐久性があり、壊れにくくなっています。
- 電池を交換することで、長期間のご利用が可能です。

※右記イメージはサンプルのため、実際には異なる場合があります。



トランザクション認証用トークン



二次元コード

横浜信用金庫

open

ディスプレイの見かた

《トークン表面》

左ボタン
選択した内容のキャンセルやヘルプ表示に使用します。

中央ボタン
電源のON/OFFに使用します。

ディスプレイ
メッセージや二次元コードから読み取った取引情報、トランザクション認証番号を表示します。

右ボタン
選択した内容の実行や表示情報のクリアに使用します。

《トークン裏面》

カメラ
二次元コードの読み取りに使用します。

電池ボックス
ネジ止めされているため、取り外しには精密ドライバーをご利用ください。
※単四電池3本

シリアル番号(製造番号)
トークン製造時の製造番号です。

自動電源OFFについて

トランザクション認証用トークンは、電池消費を抑えるため、一定時間無操作の場合に、自動で電源OFFとなります。トランザクション認証のためにディスプレイを確認中の際にも、無操作状態となるため、画像表示時間を延長したい場合は、中央ボタンを短く押下してください。

⚠️ ご注意ください

- 中央ボタンの長押し(2秒)は電源OFFとなります。
- 無操作の状態が15秒経過するとディスプレイのバックライトが消灯します。消灯中に各ボタンを押下した場合、バックライト点灯の操作となり、各ボタンの操作とはなりませんので、バックライト点灯中にもう一度ボタンを押下するようにしてください。
- 自動電源OFFとなるまでの時間は、40秒、60秒、90秒と表示されている画面によって異なります。詳細は、各操作説明に記載されている「表示時間」を確認してください。
- カメラが起動後、約20秒の間に二次元コードを読み取らなかった場合は、エラー画面に切り替わります。

トークンの初期設定

はじめてご利用になるお客さま

※ 同一企業内で、他のユーザがすでに利用中のトークンを共用する場合は、次ページの「他のユーザが利用しているトークンをご利用になるお客さま」をご参照ください。

手順 1 当金庫ホームページからログイン

横浜信用金庫ホームページの「《よこしん》ビジネスダイレクト 法人向け インターネットバンキング」ボタンをクリックしてください。続いてビジネスダイレクト画面で「ログイン」ボタンをクリックし、画面下部の「インターネットバンキング ログイン」ボタンをクリックして ログインしてください。

手順 2 トランザクション認証利用開始登録

トランザクション認証利用開始登録画面が表示されますので、トークン裏面の「シリアル番号」(2桁、7桁、1桁)を2回入力してください。二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示される12桁の「トークン認証コード」を入力し、「トークン認証」ボタンをクリックしてください。

二次元コードの読み取り方法 ①

A トークンの「中央ボタン」を長押し(2秒)し、電源をONにしてください。

B 表示時間：40秒
上記の画面が表示されますので「右ボタン(Continue)」を押し、カメラを起動させてください。

C カメラ起動後20秒以内
《よこしん》ビジネスダイレクト画面の二次元コードにカメラを合わせてください。

手順 3 トランザクション認証

トランザクション認証画面が表示されますので、二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示される8桁の「トランザクション認証番号」を入力し、チェックボックスにチェックを入れて「認証確認」ボタンをクリックしてください。登録が完了し、トップ画面が表示されます。

二次元コードの読み取り方法 ②

A トークン「右ボタン(Done)」を押してください。
表示時間：90秒

B 右記の画面が表示されますので「右ボタン(Yes)」を押してください。
表示時間：40秒

C 右記の画面が表示されますので「右ボタン(Continue)」を押してください。
表示時間：40秒

D 《よこしん》ビジネスダイレクト画面の二次元コードにカメラを合わせてください。

《ご注意》 認証確認の完了後、トークン右ボタンを押下し、続いて右ボタンを押下し、トークン設定を完了してください。

手順 3-5 トークン設定完了をお忘れの場合、書面による初期化手続きが必要となりますので、ご注意ください。

A トークンの「右ボタン(Done)」を押してください。
表示時間：90秒

B 再度、トークンの「右ボタン(Yes)」を押してください。
表示時間：40秒

C 「The device is activated.」が表示されると、トークン設定の完了です。
表示時間：40秒

トークンの「中央ボタン」を長押しすると電源をOFFにすることができます。

トークンの初期設定

他のユーザが利用しているトークンをご利用になるお客さま

手順 1 当金庫ホームページからログイン

横浜信用金庫ホームページの「《よこしん》ビジネスダイレクト 法人向け インターネットバンキング」ボタンをクリックしてください。続いてビジネスダイレクト画面で「ログイン」ボタンをクリックし、画面下部の「インターネットバンキング ログイン」ボタンをクリックして ログインしてください。

手順 2 トランザクション認証利用開始登録

トランザクション認証利用開始登録選択画面が表示されますので、「利用開始済みトークン」をチェックし、利用するトークンコードを選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

既に利用開始済みのトークン

次へ

トークンコードの確認方法

A 電源OFFの状態です「左ボタン」を押したまま「中央ボタン」を長押し、メニューを表示してください。
表示時間：40秒

B 「Token info」が選択されていることを確認し「右ボタン(Ok)」を押してください。
表示時間：40秒

C 画面上にトークンコードが表示されます。
表示時間：40秒

トークンの「中央ボタン」を長押しすると電源をOFFにすることができます。

手順 3 トランザクション認証

トランザクション認証画面が表示されますので、お手持ちのトークンの「中央ボタン」を長押し(2秒)し、電源をONにして、カメラを起動させてください。二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示される8桁の「トランザクション認証番号」を入力し、「認証確認」ボタンをクリックしてください。登録が完了し、トップ画面が表示されます。

トランザクション認証番号(8桁)

認証確認

トランザクション認証(取引)

振込振替サービスの振込先とデータ伝送サービス[総合振込][給与・賞与振込]の振込先の新規登録・変更時に、トランザクション認証が必要となります。

振込先管理

トランザクション認証画面で、画面に表示される内容とトランザクション認証用トークンに表示される

- ①金融機関名(カナ)
 - ②振込先口座(支店コード・科目コード・口座番号)
 - ③受取人名(カナ)
 - ④振込振替:振込メッセージ/振込依頼人名
- 総合振込:EDI 情報/顧客コード
給与・賞与振込:社員番号/所属コード

が同じであることを確認し、「トランザクション認証番号」を入力して「認証」ボタンをクリックしてください。

トランザクション認証番号

認証

振込振替

振込振替(都度指定方式)の資金移動実施時に、お取引毎にトランザクション認証が必要となります。

- 承認機能をご利用にならないお客さま：振込実行時
- 承認機能をご利用になるお客さま：最終承認者の承認実行(内容)確認画面で、画面に表示される取引内容とトランザクション認証用トークンに表示される

- ①振込先金融機関(カナ)
- ②振込先口座(支店コード・科目コード・口座番号)
- ③受取人名(カナ)
- ④振込金額

が同じであることを確認し、「トランザクション認証番号」を入力して「実行」ボタンをクリックしてください。

トランザクション認証番号

実行

ご参考

- ※1 トランザクション認証用トークンでの日本語表示は、カナ文字に変換されます。(最大10文字まで表示)
- ※2 トランザクション認証用トークンでの振込先口座は、後記の形式で表示されます。
支店コード(3桁)+“-”+科目コード(数字2桁)+“-”+口座番号(数字7桁以内)
- ※3 トランザクション認証用トークンでの金額表示は、後記の形式で表示されます。
“¥”+金額表示(カンマ区切り)

トランザクション情報

振込先口座 (1)(※1)
振込先口座 (2)(※2)
振込先口座 (3)(※1)

トランザクション認証

トランザクション認証番号 (8桁)

Sign. 04561315
Help New

表示時間：60秒

トランザクション情報

振込先口座 (1)(※1)
振込先口座 (2)(※2)
振込先口座 (3)(※1)

振込金額 (4)(※3)

トランザクション認証

トランザクション認証番号 (8桁)

Sign. 34178546
Help New

表示時間：60秒